


Microsoft Outlook 2010

Εάν διαθέτετε ήδη λογαριασμό e-mail σε Microsoft Outlook 2010, μην κάνετε προσθήκη νέου. Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις του υπάρχοντος λογαριασμού κάνοντας τροποποίηση - επιδιόρθωση.

Ρυθμίσεις λογαριασμού σε Microsoft Outlook 2010

Από το κεντρικό Menu του προγράμματος πατάμε File
Πατάμε το Add Account



Ξεκινάει ο οδηγός παραμετροποίησης του προγράμματος αλληλογραφίας.


Στην πρώτη οθόνη επιλέγουμε
“Manually Configure Server Settings or Additional Server types”
“Μη Αυτόματη διαμόρφωση Ρυθμίσεων Διακομιστή”

Πατάμε Next για να προχωρήσουμε



Στην επόμενη οθόνη επιλέγουμε Internet E-mail

Πατάμε Next για να συνεχίσουμε



Internet E-mail
Connect to POP or IMAP server to send and receive e-mail messages.

Microsoft Exchange or compatible service
Connect and access e-mail messages, calendar, contacts, and tasks.

Text Messaging (SMS)
Connect to a mobile messaging service.

Other
Connect to a server type shown below.

Συμπληρώνουμε τα στοιχεία του Email μας ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες

Your Name: Πληκτρολογούμε το όνομα που θέλουμε να εμφανίζεται όταν αποστέλλουμε ένα Email

E-Mail Address: [username@yourdomain.gr](#)


Account Type: POP3

Incoming Server / Διακομιστής Εισερχόμενων(POP3): [mail.yourdomain.gr](#)

Outgoing Server / Διακομιστής Εξερχομένων(SMTP): [mail.yourdomain.gr](#)

Username: [username@yourdomain.gr](#)

Password: Πληκτρολογούμε τον κωδικό πρόσβασης που έχουμε



User Information

Your Name:

E-mail Address:

Server Information

Account Type:

Incoming mail server:

Outgoing mail server (SMTP):

Logon Information

User Name:

Password:

Remember password

Require logon using Secure Password Authentication (SPA)

Test Account Settings

After filling out the information on this screen, we recommend you test your account by clicking the button below. (Requires network connection)

Test Account Settings by clicking the Next button

Deliver new messages to:

New Outlook Data File

Existing Outlook Data File

Πατάμε το κουμπί **More Settings... / Περισσότερες Ρυθμίσεις...**


Από το Menu επιλέγουμε τη δεύτερη καρτέλα **Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας(Outgoing Server)**.

Ενεργοποιήστε την επιλογή

Ο διακομιστής εξερχομένων (SMTP) απαιτεί έλεγχο ταυτότητας
(My outgoing server (SMTP) requires authentication)


Πρέπει να είναι τσεκαρισμένα το πεδία My outgoing server (SMTP) requires authentication.

Αφήστε την πρώτη επιλογή Χρήση των ρυθμίσεων του διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας (Use same settings as my incoming mail server) τσεκαρισμένη.



Από το Menu **Επιλέγουμε Advanced Incoming Server / Διακομιστής Εισερχόμενων(POP3): 110**

Outgoing Server / Διακομιστής Εξερχομένων(SMTP): 25



Παταμέ OK και μετά Επόμενο και το πρόγραμμα αλληλογραφίας θα προχωρήσει σε έναν έλεγχο ρυθμίσεων.